

## 2) إجراءات التطهير لمنطقة جناح العزل COVID-19

### 2.1 تطهير الأرضيات والجدران

- (1) يجب إزالة الملوثات المرئية تمامًا قبل التطهير والتعامل معها وفقًا لإجراءات التخلص من الدم وانسكاب سوائل الجسم ؛
- (2) تطهير الأرضية والجدران باستخدام مطهر يحتوي على 1000 ملغم / لتر من الكلور من خلال مسح الأرض أو الرش أو المسح ؛
- (3) تأكد من إجراء التطهير لمدة 30 دقيقة على الأقل ؛
- (4) قم بالتطهير ثلاث مرات في اليوم وكرر الإجراء في أي وقت عندما يكون هناك تلوث.

### 2.2 تطهير أسطح الأشياء

- (1) يجب إزالة الملوثات المرئية تمامًا قبل التطهير والتعامل معها وفقًا لإجراءات التخلص من الدم وانسكاب السوائل الجسدية ؛
- (2) مسح أسطح الأشياء بمطهر أو مناديل تحتوي على 1000 ملغم / لتر من الكلور الفعال ؛ انتظر لمدة 30 دقيقة ثم اشطف بالماء النظيف. إجراء عملية التطهير ثلاث مرات في اليوم (كرر في أي وقت عند الاشتباه في التلوث) ؛
- (3) امسح المناطق الأنظف أولاً ، ثم المناطق الأكثر تلوثًا: أولاً امسح أسطح الأشياء التي لا يتم لمسها بشكل متكرر ، ثم امسح أسطح الأشياء التي يتم لمسها بشكل متكرر. (بمجرد مسح سطح الكائن ، استبدل المسح المستخدم بمسح جديد).

### 2.3 تطهير الهواء

- (1) يمكن استخدام معقمات الهواء بالبلازما وتشغيلها باستمرار لتطهير الهواء في بيئة ذات نشاط بشري ؛
- (2) إذا لم يكن هناك معقمات هواء بلازما ، استخدم مصابيح الأشعة فوق البنفسجية لمدة ساعة واحدة في كل مرة. قم بهذه العملية ثلاث مرات في اليوم.

### 2.4 التخلص من المواد البرازية والصرف الصحي

- (1) قبل تصريفها في نظام الصرف البلدي ، يجب تطهير المواد البرازية والصرف الصحي عن طريق المعالجة بمطهر يحتوي على الكلور (للمعالجة الأولية ، يجب أن يكون الكلور النشط أكثر من 40 مجم / لتر). تأكد من أن وقت التطهير لا يقل عن 1.5 ساعة ؛
- (2) يجب أن يصل تركيز الكلور المتبقي الكلي في الصرف الصحي المطهر إلى 1 ملغم / لتر.